

「FLOAT-IN WINDOW GENERATOR」

ユーザーマニュアル



ITサポート & コンサルティング
アクトマーケティング

FLOAT-IN WINDOW GENERATOR は無料ではありません。
アクトマーケティングは、販売権を獲得して販売・配布しています。
ソフトウェアの複製・再配布は違法です。


ダウンロードされたファイルに、「FLOAT-IN GENERATOR」プログラムがあります。

「FLOAT-IN GENERATOR」を
ダブルクリックで起動します。




FloatInGen


起動画面




1. 「Float-In Content」



プログラムを起動した直後は、サンプル表示用のHTMLタグがあらかじめ入力されていますので、サンプル表示用のHTMLタグを全て削除します。




Float-In Window で表示させたい“動く小窓”の画面を、ホームページ作成ソフト (ホームページビルダーやフロントページ等)により作成します。




作成した“動く小窓”用のHTMLタグを全てコピーします


HTMLタグを全てコピー



このように、「右クリックで貼り付け」ます。



2. 各設定メニュー



- ① Float-In Window に表示させるタイトルを入力します。(日本語も可能です)
- ② フォント形式を表します。(日本語の場合はこのままにしてください)
- ③ フォントサイズを指定します。
- ④ Float-In Window の横幅をピクセル単位で指定します。
- ⑤ Float-In Window の縦の高さをピクセル単位で指定します。
- ⑥ Float-In Window の上端部分をどこでストップさせるか、X軸(水平方向)をピクセル単位で指定します。
- ⑦ Float-In Window の左端部分をどこでストップさせるか、Y軸(垂直方向)をピクセル単位で指定します。
- ⑧ Float-In Window を動かす方向を指定します。
 - ・downwards 上から下へ動かす
 - ・upwards 下から上へ動かす
 - ・left 左から右へ動かす
 - ・right 右から左へ動かす
- ⑨ Float-In Window の異動スピード(毎秒何ピクセルで動かすか)を指定します。
- ⑩ Float-In Window を設置したページに訪問者が訪れた時、何秒後に Float-In Window を表示させるかを秒単位で指定します。(0を指定すると、訪問者がページを開くと同時に表示させます)
- ⑪ Float-In Window を表示させる頻度を指定します。
 例えば、
 - ・day に1を入力すると、1日に1度だけあなたのホームページに訪れた人に Float-In Window を表示させます。
 - ・hours に12を入力すると、12時間に1度だけあなたのホームページに訪れた人に Float-In Window を表示させます。
 - ・minutes に60を入力すると、60分に1度だけあなたのホームページに訪れた人に Float-In Window を表示させます。
 ※どの頻度で表示させるか day、hours、minites 単位で指定し、単位を指定したら、指定した単位以外の入力欄は0にすると良いでしょう。
 例) 12時間に1度だけ表示させたい場合
 day・・・0、 hours・・・12、 minites・・・0 となります。
- ⑫ タイトルの背景色を指定します。
- ⑬ タイトルの文字の色を指定します。
- ⑭ フレーム(外枠)の色を指定します。
- ⑮ 背景色を指定します。

3. Float-In Window の表示確認



このボタンにより、Float-In Window の表示確認ができます。

4. Float-In Window をホームページに挿入



- ① Browse ボタンにより、Float-In Window を表示させたいホームページのファイルを指定します。
- ② Insert Float-In into HTML document ボタンを押すと、Float-In Window の表示用 HTML タグが、指定したホームページに挿入されます。

※Float-In Window の表示用 HTML タグは、通常、HTML タグの最下部に挿入されます。

```


<p align="center">&nbsp;
</p>
</body>
</html>
<SCRIPT language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
document.write("<table width="550" height="370" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" style="display:none;position:absolute;
height: 150%; margin-left: 30; margin-right: 30W"><font size="2W">「個人情報保護法」方針に基づき管理し、当社からのメール送信以外
pwID69771163v140 += v161 - pwID69771163v158; pwID69771163v157 = v160; pwID69771163v158 = v161; pwID69771163v138.style.top
//-->
</SCRIPT>
    
```

HTML タグの最下部に挿入された、Float-In Window の表示用 HTML タグ。

※Float-In Window の表示をストップする場合は、この“Float-In Window の表示用 HTML タグ”を削除してください。

※ここまで設定してきたメニューは、設定ファイルとして、次の章を参考にして「名前を付けて保存」しておきましょう。

5. ファイルの保存・呼び出し



File をクリックすると表示されるメニューの説明。

- ① Open project …… ファイルを開く
- ② Save project As …… 名前を付けて保存
- ③ Save project …… 上書き保存

※Float-In Window の設定ファイルは、「fwg」という拡張子で保存されます。

6. ファイルのアップロード

最後に、Float-In Window の表示用 HTML タグを挿入したページをアップロードします。

【重要】

あなたが入手した Float-In Window generator のプログラムファイルに格納されている次の2つのGIF画像をアップロードします。

「minimize.gif」



minimize

「close.gif」



close

2つのGIF画像をアップロードする場所は、Float-In Window の表示用 HTML タグを挿入したページと同じフォルダにします。